

Модуль удаленного доступа к КОМПАКТ «Автозапчасти-3»


Модуль удаленного доступа служит для получения информации о работе магазина в реальном времени




Программа «Автозапчасти-3» может, быть укомплектована модулем удалённого доступа.

Возможности приложения (основные)

Представленный модуль предназначен для обеспечения различной информацией, необходимой для принятия решений, руководителей предприятия, акционеров или сотрудников, находящихся на удалении. Модуль, оперативно, **в режиме реального времени**, позволяет получать различную информацию о деятельности магазина, в виде отчетных документов, аналогичных отчетам "головной" программы. В стандартной поставке модуля, первоначально включены аналитические документы, с помощью которых можно увидеть полную "картину" деятельности Вашего предприятия.




Для подключения возможности работы удалённого модуля в программе Автозапчасти-3 имеется соответствующий механизм в настройках программы.



Настройка удаленного доступа

Для обеспечения безопасности удаленным модулем используется серверная авторизация, кроме того, подключение производится без возможности изменения каких-либо данных «Автозапчасти – 3» непосредственно из модуля.



Для возможности работы удалённого модуля, необходимо произвести его подключение из программы «Автозапчасти3».

Если отключить удаленный модуль, то в удаленном модуле нельзя будет получать информацию.

После смены пароля при следующем подключении из удаленного доступа, модуль запросит ввести новый пароль

Как подключить

1. Если у Вас однопользовательская версия программы «Автозапчасти 3», то необходимо:
 - Переименовать файл GDS32.DLL в папке программы (например, в GDS321.DLL)
 - Установить серверную часть на компьютер, на котором находится основная программа **Автозапчасти** и баз данных.
 - Узнать IP адрес этого компьютера (при установке удаленного модуля нужно будет вводить этот IP адрес) Если подключение удаленное (ч-з интернет), то необходимо использовать внешний статический IP адрес
 - Настроить межсетевые экраны, если они имеются – добавить соответствующие исключения (порт по умолчанию 3050)
2. В настройках программы КОМПАКТ **Автозапчасти-3** (v.3. 8.2016.36) и выше нажать кнопку **Доступ удалённого модуля**
3. Выбрать пункт **Подключить** и ввести пароль
4. Также в настройках нажать кнопку **Отчеты удалённого модуля** и импортировать из папки шаблоны отчетов для удаленного модуля
5. Установить удаленный модуль на компьютере, указать адрес данных основного компьютера и пароль подключения.

По всем вопросам обращаться к разработчику:

Сайт www.vakompakt.ru
E-mail info@vakompakt.ru
Телефоны **8(423)257-12-86, (423)296-53-10**
ICQ **474-640-194**
Skype **КОМПАКТРУ**